PC-Mapping Ver. 6



平成16年4月

平成 16 年 10 月(改定)

株式会社 マプコン

目 次

1 . インストール		2
2.構成		
2.1.メニュ ー		3
2.2.プロジェクト		3
3.機能		
3.1.エクスポート		4
4.コマンド処理		6
5.備考		
5.1.分類コード、図形図	区分の入力について	6
6.更新履歴		7
付録		

PC-Mappingの設定と JSP·SIMA-DMフォーマットとの対応

1.インストール

Sima-DM 作成 KIT は、プロテクタ装置により機能の認識を行いますので、インストールの 必要はありません。更新時は、Pcm.exe の更新と同時に行われます。

プロテクタ装置に「Sima-DM 作成キット」ライセンスが登録されてあれば、プロジェクトが 開いている状態で[拡張機能]-[JSP・SIMA-DM エクスポート]メニューが表示されます。 ライセンスは、「PcmLicIDCheck.exe(ライセンス確認プログラム)」で確認することができます。 (「Sima-DM 作成キット」は、DM 作成キットと同根となっております。)

拡張機能(X) ウィンドウ(W)	
JSP・SIMA-DMエクスポート(S).	
<u>D</u> Mデータ	•
断面解析(<u>C</u>)	

2.構成

- 2.1.メニュー
 - JSP・SIMA-DM データエクスポート

PC-Mapping で作成・編集したデータを JSP・SIMA-DM フォーマットのファ イルとして出力します。

2.2.プロジェクト

JSP・SIMA-DM データ作成用プロジェクトは以下の内容となっています。

- ・プロジェクトは図葉単位で作成されます。
- ・詳細は、付録「PC-Mappingの設定と JSP·SIMA-DM フォーマットの対応」を ご覧ください。

* JSP・SIMA-DM データは、現場の測量データである為、図郭情報を持ちません。 PC-Mapping では、データの存在から自動で図郭を決めております。

3.機能

3.1.JSP・SIMA-DM エクスポート

プロジェクトを開いた状態で、[SIMA-DM データエクスポート]を選択すると、 [SIMA-DM エクスポート]ダイアログボックスが表示されます。パラメータを入力 して【OK】ボタンを押すと、現在開いている PC-Mapping のプロジェクトから JSP・ SIMA-DM データフォーマットを作成します。

SIMA-DM エク	スポート	<u>.</u>											
エクスポートするコ	ファイル												
											3		ЭК
座標	• XY	2D)		o xy	Z(3D)		☑	点(E5)	は実デ	ータない	և 🎴	K キャン	セル
▼ 円・円弧フラグ有効(円・円弧の図形区分として出力) ? ペルプ(出)													
同時にエクスポートするレイヤ(L) すべて選択(A) すべて非選択(U)													
2200	<u>G</u>	459	-¢	666	£	0	8	13	Q	0	E	ŵ	
3000	6	407		444		0	8	0	Q Q	0	ШШ	ů -	
4100	C.	0	2	00		0	8	62	×	0	ЦЦ	ш А	
4200	G.	0	ş	0	P.	0	\otimes	20	ŏ	0	Ē	à	
 6100	G.	7	-⊖_	11	•	0	\otimes	0	Q	0	[]]	ŵ	
8100	64	0		0		0	8	296	Q Q	0	ШЩ	ĝ	
9900	U.	0	-0-	0	1119	0	- W	1292	8	0	ЦЭ		
1													

<u>エクスポートするファイル</u>

エクスポートする JSP・SIMA-DM データフォーマットのファイル名を 入力します。 右側のボタンをクリックすると、[ファイル名前を付けて保存]ダイアログ

座標

出力する JSP・SIMA-DM データフォーマットの座標を選択します。 ラジオボタンで「XY(2D)」または「XYZ(3D)」を選択します。

<u>点(E5)は実データなし</u>

ボックスが表示されます。

ON の場合:点(E5)データの座標値を「代表点の座標値」にセットし 実データレコードは作成しません。

<u> 円・円弧フラグ有功(円・円弧の図形区分として出力)</u>

ON の場合:レコードタイプ の 円(E3)、円弧(E4)を有効にします (但し、「JSP・SIMA-DM データフォーマット」では、 円及び円弧は使用しないものとするとなっています) OFF の場合:レコードタイプ の 円(E3)、円弧(E4)を 線分(E2)として

出力します

同時にエクスポートするレイヤ

デフォルトで、【すべて選択】状態になっています。 レイヤ名をクリックし、DMデータフォーマットとしてエクスポートする レイヤを指定できます。

【すべて選択】ボタンで全レイヤが選択状態となり、【すべて非選択】ボ タンで全レイヤが非選択状態となります。

【OK】ボタンをクリックすると、[SIMA-DM データエクスポート中です]のメッセー ジボックスが表示され JSP・SIMA-DM データフォーマットのファイルが作成されます。

*分類コードの値が0以下10000以上の場合は、出力されません。 また、出力レコードが1件も無い場合は、ファイルは作成されません。

4.コマンド処理

コマンドラインバーからの入力でダイアログボックスが表示されます。

JSP・SIMA-DM エクスポート

DmfExport

5.備考

5.1.分類コード、図形区分の入力について

Pcm6.036(B27463)以前にインポートしたレイヤのアークまたはポイント内部属 性には「Pen」「Symbol」フィールドがあり、「分類コード」「図形区分」フィールドの 値を計算フィールドで結合、描画キイに使用していました。

しかし、このデータ構造は、ベクタの数が多いと計算フィールドの再描画及び DM 拡 張描画に大変時間がかかります。

対処方法としましては、

「Pen」「Symbol」フィールドを「分類コード+図形区分」フィールドに名称を変更し、計算フィールドチェックボックスを Off にします。

「分類コード」フィールドの計算フィールドチェックボックスを On にし、

<分類コード+図形区分>/100

と記述します。

「図形区分」フィールドの計算フィールドチェックボックスを On にし、

mod(<分類コード+図形区分>,100)

と記述します。

いままでは「分類コード」「図形区分」フィールドに値を入力していましたが、今後は「分類コード+図形区分」フィールドに分類コード(4桁)+図形区分(2桁) 計6桁の数値を入力します。

Pcm6.036(B27463)以降にインポートしたレイヤのアークまたはポイント内部属 性には「分類コード+図形区分」「分類コード」「図形区分」フィールドが上記のような 設定になっております。

6.更新履歴

2004年10月

「Pen」「Symbol」フィールド廃止。「分類コード+図形区分」 フィールド追加